


Att flytta databasen mellan datorer.


STEG 1

Starta cumap i din ”gamla” dator.



Klicka på Flytta databas mellan PC

Välj Exportera



Fyll i ett lösenord – lägg kundnummer och lösenord på minnet
EXPORTERA!

När du får OK avsluta cumap. Får du inte OK kan det vara att din brandvägg sätter stopp för överföringen. Titta längst ner hur i det här dokumentet då.

STEG 2

Gå nu över till din ”nya” dator

Ladda ner en demo och installera här: http://www.cumap.se/cumap/main_download2.htm

När du installerat så starta programmet. Du får du frågan om du är ny kund och vill registrera dig. Gör inte det utan välj istället importera databas (se bild)

Registrering av CuMaP

För att kunna använda dig av denna produkt, måste du registrera dig på Efkon's server.
Fyll i nedanstående fält och tryck på knappen 'Registrera'

Uppgifter markerade med * är obligatoriska uppgifter.

* Företag/Förening:

* Kontaktperson:

* Adress:

* Postnr:

* Ort:

* Telefonnr:

Emailadress:

Återförsäljare:

Språk: Svenska English Danska Deutsch

OBS! Om ni redan har installerat och registrerat CuMaP på en annan dator på er förening, så ska ni INTE göra en ny registrering här!
Om ni har exporterat databasen till webservern, kan ni importera databasen genom att klicka på knappen 'Importera databas'.

Om ni når databasen i ett NÄTVERK eller via MINNESSTICKA, gör följande:

1. Avbryt registreringen och avsluta CuMaP.
- 2a. Om ni är sammankopplade i ett nätverk, ska programmet 'Admin av nätverk' köras (under Start > Alla program > CuMaP).
- 2b. Om nätverk saknas, kopiera filen CUMAP4.MDB från den andra datorn till C:\Program\CuMap\ på denna datorn.
3. Starta upp CuMaP på denna datorn. Nu ska alla licensuppgifter och data följa med.

Registrera

Importera databas

KLICKA HÄR

Fyll i kundnummer och det lösenord du uppgav vid exporten av databasen och
IMPORTERA.

När du fått OK starta om cumap och nu har du programmet i din nya dator.


FICK DU PROBLEM MED EXPORTEN AV DATABAS?

Stick i ett USB-minne i din gamla dator

Välj fliken grunduppgifter

Dubbelklicka på ta backup

Välj annat media - Leta dig fram till ditt USB-minne



Välj katalog

Ta backup – nu har du databasen på ditt USB-minne.


Ladda ner och installera cumap i din ”nya” dator.

http://www.cumap.se/cumap/main_download2.htm

När du kommer till registreringsdelen (se bild ovan) STÄNGER du ner cumap helt.

Stick i ditt USB-minne

Klicka igång ”den här datorn”



Har du XP – letar du dig fram till: C:\Program\CuMap

Har du Vista – letar du dig fram till: C:\CuMap

Kopiera från ditt USB-minne filen cumap4.mdb och filen MPL.ini till din C: cumap-mapp.

Stäng ner allt och starta ditt Cumap. Nu har du programmet installerat på din nya dator. Lycka till!